


Configuración de cuentas con Microsoft Outlook 2003

Para configurar Outlook 2003 u otro cliente de e-mail, necesitará saber cuáles son sus servidores POP3 y SMTP.


- pop3.sudominio.com
- smtp.sudominio.com

Para configurar este cliente de email

- Abra Microsoft Outlook
- En la barra de menú, vaya a al menú desplegable **Herramientas** y seleccione **Cuentas de correo electrónico**



- En la página que se carga seleccione **Agregar una nueva cuenta de correo electrónico**



- En la primera ficha del asistente seleccione la opción **POP3** y pulse el botón Siguiete

Cuentas de correo electrónico [X]


Tipo de servidor
Puede elegir el tipo de servidor con el que trabajará su nueva cuenta de correo electrónico.

- Servidor de Microsoft Exchange**
Conecte con un servidor de Exchange para leer el correo electrónico, obtener acceso a carpetas públicas y compartir documentos.
- POP3**
Conecte con un servidor de correo electrónico POP3 para descargar el correo.
- IMAP**
Conecte con un servidor de correo electrónico IMAP para descargar el correo electrónico y sincronizar las carpetas de buzón.
- HTTP**
Conecte con un servidor de correo electrónico HTTP como Hotmail para descargar el correo electrónico y sincronizar las carpetas de buzón.
- Tipo de servidor adicional**
Conecte con otro grupo de trabajo o con un servidor de otro fabricante.

< Atrás Siguiete > Cancelar

- En el formulario que aparece:
 - Escriba su *Nombre y Dirección de correo electrónico*
Ejemplo:
 - info@sudominio.com, escriba su
 - *Servidor de correo entrante: pop3.sudominio.com*
 - *y Servidor de correo saliente: smtp.sudominio.com*
 - Escriba su dirección de correo electrónico como
Nombre de usuario : Ejemplo: info@sudominio.com
 - Escriba su *Clave ó Contraseña: la que corresponda a la cuenta*
 - Marcar la opción de **Recordar contraseña**

- Haga Click en el botón *Más Configuraciones*



Cuentas de correo electrónico

Configuración de correo electrónico de Internet (POP3)
Estos valores son necesarios para que la cuenta de correo electrónico funcione.

Información sobre el usuario

Su nombre:

Dirección de correo electrónico:

Información del servidor

Servidor de correo entrante (POP3):

Servidor de correo saliente (SMTP):

Información de inicio de sesión

Nombre de usuario:

Contraseña:

Recordar contraseña

Iniciar sesión utilizando Autenticación de contraseña de seguridad (SPA)

Probar configuración

Después de rellenar la información de esta pantalla, le recomendamos que pruebe su cuenta haciendo clic en el botón. (Requiere conexión de red)

- Active la opción *Mi servidor de salida (SMTP) requiere autenticación*. Muy importante, sin esta opción no podrá enviar correctamente correos.
- Deje activada la opción *Utilizar la misma configuración que mi servidor de correo de entrada*
- Haga Click en el botón *Aceptar*

Configuración de correo electrónico de Internet [X]

General | Servidor de salida | Conexión | Avanzadas

Mi servidor de salida (SMTP) requiere autenticación

Utilizar la misma configuración que mi servidor de correo de entrada

Iniciar sesión utilizando

Nombre de usuario:

Contraseña:


Recordar contraseña

Iniciar sesión utilizando Autenticación segura de contraseña (SPA)

Iniciar sesión en el servidor de correo de entrada antes de enviar correo

Aceptar Cancelar

- Haga Click en el botón *Siguiente* y luego *Finalizar*



Desde la bandeja de entrada pulse el botón “Enviar y recibir”

En caso de recibir mensajes de error, debe verificar:

- 1-**Que todos los datos están correctamente escritos y en minúsculas
- 2-** Si aún así no consigue resolver el problema puede ponerse en contacto con uno de nuestros técnicos en <http://www.nextline.es/soporte> o en soporte@nextline.es. Para

facilitar el trabajo puede apuntar el tipo de error que le aparece y nuestros técnicos le asesorarán.